



appui santé & médico-social

Ælipce

Evaluation et Amélioration des Indices de PerformanCE

Outil d'aide à la décision pour la performance des organisations

GUIDE D'UTILISATION

Comment installer ou actualiser l'outil ?

V6 - Septembre 2016

Contact : Alexandra Lam - ANAP : alexandra.lam@anap.fr / 01 57 27 12 08

- Pré-requis avant l'installation de l'outil** [3](#)
- Détail des cas** [3](#)
- Connaître la version de l'outil** [4](#)
- Cas 1 : Première installation de l'outil** [5](#)
- Cas 2 : Mise à jour de la V5 de l'outil** [11](#)
- Cas 3 : Mise à jour d'une version antérieure à la V5**
 - contacter Alexandra Lam : alexandra.lam@anap.fr / 01 57 27 12 08

Pré-requis avant l'installation de l'outil

Pré-requis 1 → Disposer d'un ordinateur avec un environnement Microsoft WINDOWS (XP, Windows 7) et non d'un MAC

Pré-requis 2 → Disposer des droits administrateurs pour installer l'outil ou contacter votre service informatique pour l'installation de l'outil

Détail des cas

Cas 1 : Il s'agit de la première installation de l'outil

→ Suivre la procédure à partir de la [diapo n°5](#)

Cas 2 : Vous utilisez la version 5 de l'outil et vous souhaitez l'actualiser

→ Suivre la procédure à partir de la [diapo n°11](#)


Cas 3 : Vous utilisez une version antérieure à la version 5 et vous souhaitez l'actualiser

→ Contacter Alexandra Lam : alexandra.lam@anap.fr ou 01 57 27 12 08

Nota : Pour connaître la version installée, suivre les instructions de la [diapo n° 5](#)

Connaitre le numéro de version de l'outil

Pour connaître le numéro de version de l'outil installé:
Cliquez sur ' ? ' puis sur 'A propos'





Version de l'outil AElipce installée	N° de version de l'outil		
Version 1	1.4.1.19547	1.4.1.14951	
Version 2	4.2.0.16034	4.2.0.16049	4.2.0.25334
Version 3	4.2.3.15909	4.2.3.15871	4.2.3.17556
Version 4	4.2.3.18938		
Version 5	5.0.2.24119	5.0.2.24109	5.0.2.24109

CAS 1: PREMIÈRE INSTALLATION DE L'OUTIL

Première installation de l'outil (1/5)

Etape 1 : Installation de l'outil

- Télécharger l'outil : <http://www.anap.fr>
- Double-cliquez sur  AEIipceV6.0.1_x86.exe pour lancer l'installation de l'outil.
- Après installation de l'outil, l'icône suivant  apparaît sur votre bureau.


Nota : Si AEIipce est déjà installé, il y a lieu de suivre la procédure d'actualisation de l'outil ([diapo 11](#)).

Première installation de l'outil (2/5)

Etape 2 : Lancement de l'outil

- Double-cliquez sur l'icône  pour lancer l'outil

- La page d'accueil suivante s'affiche :



- Puis le poste de travail s'affiche vous permettant ainsi d'accéder à l'outil et à ses différents modules :

Ettablissement	Statut	FI Juridique	FI Géographique					
DémO US PU								
✓	Année de réf.	Organisation de Ref.	Intitulé	Responsable	Création	Dernière modif.	Cohérence	Complétude
2013		US	US	YJ	07/09/2013	19/09/2013 17:23	0,00 %	0,00 %
2013		US	US	YJ	07/09/2013	22/10/2013 19:23	85,16 %	58,26 %
2013		exemple	exemple	AL	28/09/2013	01/07/2013 12:44	91,41 %	57,82 %
2013		exemple	scénario 1	AL	01/07/2013	03/10/2013 17:22	86,72 %	58,26 %
DémO Blocs PU								
✓	Année de réf.	Organisation de Ref.	Intitulé	Responsable	Création	Dernière modif.	Cohérence	Complétude
2013		Blocs	Blocs	YJ	07/06/2013	07/06/2013 12:21	10,62 %	14,66 %
2013		Blocs	x	x	08/10/2013		10,62 %	14,66 %
DémO Imag... PU								
DémO Labo... PU								
DémO CE... PU								
DémO Surface... PU								
DémO finan... PU								
test BR... PU								

Première installation de l'outil (3/5)

Etape 3 : Vérification de la bonne installation de l'outil

- Pour vérifier la bonne installation de l'outil et notamment les droits en écriture, il est nécessaire de créer un établissement dans l'outil.

1. Cliquez sur le bouton 



2. Renseignez le nom de votre établissement et son statut, puis validez (les autres informations demandées ne sont pas obligatoires).

Créer un établissement

Champs établissement

Nom :


Statut : Public Privé ESPIC

Finess juridique :

Finess géographique :

Première installation de l'outil (4/5)




3. Votre établissement est ensuite créé.



Attention si un message d'erreur apparaît :

- Soit vous ne disposez pas des droits suffisants en écriture et il est nécessaire de contacter votre service informatique afin de modifier la configuration
- Soit pour lancer l'outil, il est nécessaire de passer systématiquement par les étapes suivantes :

Première installation de l'outil (5/5)




CAS 2 : VOUS DISPOSEZ DE LA VERSION 5 ET SOUHAITEZ METTRE À JOUR L'OUTIL

Mise à jour de la version 5 de l'outil (1/3)

Etape 1 : Sauvegarder la base de données actuelle

- Pour sauvegarder la base de données actuelles, il y a lieu de sauvegarder le dossier « Database » se trouvant dans le répertoire C: / Programmes / AElipce



Nota : Ce dossier ne sera utilisé qu'en cas de mauvaise manipulation lors de la mise à jour de l'outil.

Etape 2 : Télécharger le dossier d'actualisation V5 vers V6 de l'outil et le copier après décompression dans le répertoire : C: / Programmes / AElipce

Mise à jour de la version 3 ou 4 de l'outil (1/3)

Etape 2 : Télécharger le dossier d'actualisation V5 vers V6 de l'outil et le copier après décompression dans le répertoire : C: / Programmes / AElipce

Nota :


Tous les éléments contenus dans le dossier décompressé doivent être copiés dans le répertoire C: / Programmes / AElipce.

A l'ouverture de la fenêtre de dialogue, remplacer les contenus existants par les contenus les plus récents en sélectionnant l'option « Déplacer et remplacer »

Attention, si l'outil est installé en mode partagé :

Il faut impérativement que tous les postes soient mis à jour en même temps. La mise à jour complète doit être réalisée sur un seul poste et sur les autres la mise à jour doit être faite sans le dossier 'Scripts'.

Nom	Modifié le	Type	Taille
Database	07/04/2014 14:00	Dossier de fichiers	
Scripts	07/04/2014 14:00	Dossier de fichiers	
AElipce.BLL.dll	07/04/2014 14:00	Extension de l'applic...	64 Ko
AElipce.BO.dll	07/04/2014 14:00	Extension de l'applic...	58 Ko
AElipce.Client.exe	07/04/2014 14:00	Application	2 985 Ko
AElipce.DAL.dll	07/04/2014 14:00	Extension de l'applic...	294 Ko
NODEVOCcontrols.dll	07/04/2014 14:00	Extension de l'applic...	122 Ko
NodevoToolBox.dll	07/04/2014 14:00	Extension de l'applic...	17 Ko



Mise à jour de la version 5 de l'outil (3/3)

Etape 3 : Lancer l'outil

La mise à jour de l'outil se fera à son lancement.

Pour toute question relative à l'installation pour à la mise à jour, merci de contacter :

Alexandra Lam - ANAP : alexandra.lam@anap.fr ou 01 57 27 12 08